



آزمایشگاه ژنتیک نوران

فرم ارزیابی قطعه قطعه شدن اسپرم (SDFA)

فرم نمونه گیری اسپرم جهت بررسی قطعه قطعه شدن اسپرم بایستی تکمیل گردد. در غیر این صورت، انجام آزمایش بر روی نمونه صورت نخواهد پذیرفت.

اطلاعات بیمار و نمونه			
نام و نام خانوادگی	تاریخ تولد	تاریخ آخرین نزدیکی/انزال	محل نمونه گیری: آزمایشگاه <input type="checkbox"/> منزل <input type="checkbox"/>
تاریخ نمونه گیری	ساعت نمونه گیری	تعداد اسپرم در هر میلی لیتر	نمونه فریز شده <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> خیر <input type="checkbox"/>
تاریخ فریز			
آیا در سه ماه گذشته به بیماری خاصی مبتلا بوده اید؟		خیر <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> توضیح دهید.	
آیا در سه ماه گذشته سابقه تب داشته اید؟		خیر <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/>	
آیا تمام نمونه مایع منی جمع آوری شده است؟		خیر <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/>	
آیا درمان طولانی مدت با کورتیکواستروئیدها داشته اید؟		خیر <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/>	
آیا در سه ماه گذشته به بیماری های عفونی جنسی مبتلا بوده اید؟		خیر <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> چه عفونتی؟	
آیا داروی خاصی برای طولانی مدت استفاده مینمایید؟		خیر <input type="checkbox"/> بله <input type="checkbox"/> چه دارویی؟	
در صورتیکه آزمایش ژنتیک انجام داده اید نتیجه را بنویسید.			
سایر موارد			
شرایط و نحوه نمونه گیری:			
<ul style="list-style-type: none"> نمونه باید پس از ۳ تا ۴ روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونه هایی که پیش از ۲ روز یا پس از ۷ روز از آخرین نزدیکی جمع آوری می شود برای انجام آزمایش مناسب نیست. قبل از نمونه گیری، دستها و آلت تناسلی فقط با آب شستشو و خشک شود. بهترین نمونه نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی تهیه شده و آزمایشگاه ظرف پلاستیکی استریل درب دار در اختیار شما قرار خواهد داد. در صورتیکه امکان تحویل نمونه به آزمایشگاه در کمتر از یکساعت امکانپذیر باشد، میتوان نمونه را در منزل گرفت و نمونه در مجاورت بدن (ظرف حاوی نمونه را در دست یا جیب حمل نموده تا درجه حرارت آن کاهش با افزایش نداشته باشد) که هم دما با بدن بماند قرار داده و در کمتر از یکساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود. از قرار دادن نمونه در حرارت های کمتر از صفر درجه و بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد خودداری نموده و سعی کنید تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آنرا در دمای نزدیک به حرارت بدن (۳۷ درجه سانتیگراد) نگهداری کنید . برای تهیه نمونه از صابون، ژل، مواد لغزنده و روغن استفاده نشود، چون بر روی آزمایش تاثیر خواهد گذاشت. نوع نمونه مایع منی میباشد، در صورتیکه فرایند نمونه گیری بین ۱۰-۱۵ دقیقه طول بکشد احتمال تخلیه کامل بیشتر و نمونه مناسبتر خواهد بود. بهتر است کل مایع منی جمع آوری گردد، چون بخش اول مایع منی غنی از اسپرم است. در صورتیکه بخشی از مایع منی از دست رفته باشد به پرسنل آزمایشگاه اطلاع داده شود. در صورت ارسال نمونه از آزمایشگاههای همکار پس از گرفتن نمونه در ظروف استریل، نمونه بمدت یکساعت در دمای آزمایشگاه قرار داده شود تا بصورت مایع روان در بیاید. سپس، نمونه اسپرم در ویالهای مناسب ریخته و در -۲۰ درجه سانتی گراد فریز گردد و نمونه فریز شده در کمتر از ۲۴ ساعت با آزمایشگاه ارسال گردد. در صورت گرفتن نمونه در آزمایشگاههایی که امکان ارسال نمونه به آزمایشگاه رفرانس در مدت یک ساعت مقدور است، بلافاصله پس از نمونه گیری، نمونه ارسال گردد و نیازی به فریز کردن نمونه نمیباشد. 			

اینجانب با حفظ شرایط نمونه گیری مندرج در این فرم درخواست انجام تست SDFA را

تاریخ و امضاء

دارم.

آدرس: تهران، بلوار کشاورز، بین جمالزاده و کارگر شمالی، پلاک ۹۵، تلفن ۶۶۹۱۱۷۰۵، فکس ۶۶۹۱۱۷۰۴